

## ■「自動実行」とは、

- 「画面切り替え」の時間を設定しておき、スライドを自動で切り替える方法です。
- このマニュアルでは、録音したナレーションを自動で再生する手順で説明します。
- ナレーションがない、アニメーションを設定しているなどの場合も、同じように切り替えることができます。



ナレーションの録音方法、読み上げの録音方法は、別マニュアルを参照

### 【1】画面切り替え の効果を、すべてのスライドに設定

1. 【画面切り替え】タブをクリック
2. 【画面切り替え】のパターンを決定します
3. 【すべてに適用】をクリック



2

3

## 【2】 オーディオ（音声）の再生方法を【自動】に設定



1. 【オーディオアイコン】をクリック
2. オーディオ ツール【再生】タブをクリック
3. 【開始】のプルダウンから【自動】を選択
4. 【実行中にサウンドアイコンを隠す】をチェック

⚠ 各スライド、各オーディオアイコン毎に設定します



## 【3】リハーサルを実行して、所要時間を記録

1. 【スライドショー】タブの【リハーサル】をクリック →スライドショーが開始し、左上にカウンターが表示されます。
2. プレゼンテーションを実行し、最後にカウンターの【×】をクリック
3. 「タイミングを保存しますか？」に【はい】をクリック



#### 【4】 スライドショーを実行して確認

- ・ ひとつのオーディオの時間やトリミングを行うときは、下記の手順で調整してください

#### ■ 所用時間の確認方法 その2 [ひとつのオーディオの所要時間]

1. 【オーディオアイコン】をクリック
2. 【再生ボタン】をクリックして再生し、終了直前に停止して**所用時間を確認**
3. 画面切り替えタブの【自動的に切り替え】に時間を入力

The image shows a sequence of steps to check audio duration. It starts with a PowerPoint audio player where the play button (2) and the speaker icon (1) are highlighted. A yellow arrow points to the next state where the audio is playing and the time display shows 00:49.49 (3). A callout box with a lightbulb icon says '右クリックから「トリム」(トリミング)ができます' (Trimming can be done from the right-click menu). Below this, the '画面切り替え' (Transitions) task pane is shown with the '自動的に切り替え' (Automatically switch) checkbox checked and the time set to 01:02.83. A callout box says '所用時間を入力します' (Enter the required time).

右クリックから「トリム」(トリミング)ができます

画面切り替え

自動的に切り替え 01:02.83

所用時間を入力します